

cegid



Génération d'une clé d'accès pour le service Cegid File Exchange

www.cegid.com

SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Introduction : Pourquoi activer une clé d'accès (API Key) ?	3
Comment activer une clé d'accès ?	4
① Connexion à Cegid Life.....	4
② Accéder à la gestion des utilisateurs.....	5
③ Accéder à la gestion des clés d'API.....	6
④ Sélection du service	7
⑤ Générer la clé d'API.....	7
Mise en place dans l'application Cegid Quadra	9

INTRODUCTION : POURQUOI ACTIVER UNE CLE D'ACCES (API KEY) ?

Dans le cadre d'un renforcement de la sécurité des échanges de données entre les divers services applicatifs Cegid, un nouveau protocole d'accès et d'authentification est mis en place. Il s'appliquera progressivement à l'ensemble des services.

Ce protocole consiste à appliquer obligatoirement une clé chiffrée (appelée aussi clé d'accès ou API Key) dans le paramétrage de votre solution de gestion pour ce service. Cette API Key est nécessaire afin de pouvoir accéder au service CFE (Cegid File Exchange). Elle est unique et valable pour tous les utilisateurs

Pré-requis

- Les firewalls doivent autoriser l'url suivante : <https://hub831200asb002.servicebus.windows.net/>

COMMENT ACTIVER UNE CLE D'ACCES ?

Cette action est à effectuer par un administrateur du compte Cegid Life

① Connexion à Cegid Life

La création d'une clé d'Api s'effectue :

- Sur l'application Cegid Life : <https://www.cegidlife.com/>

- À partir de votre compte administrateur cabinet (par code SIC) à l'aide de vos identifiants passeport.



The image shows a screenshot of the CegidLife login interface. At the top left, the logo 'cegid CegidLife' is displayed. Below the logo, the text 'Se connecter' is centered. Underneath, there is an input field for 'E-mail' with the placeholder text 'exemple@domaine.com'. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Continuer'.

2 Accéder à la gestion des utilisateurs

- Depuis l'écran principal de CegidLife, cliquez sur <Administration> puis <Gestion des utilisateurs>

Bienvenue sur votre portail client CegidLife

Cegid & Moi Cegid.com Boutique

cegid SOLUTIONS ▼ TÉLÉCHARGEMENTS ▼ ADMINISTRATION ▼ BESOIN D'AIDE ▼ CONTACT

OUTILS

Cloud Control Center

Vérification client (interne)

SERVICES

Gestion des utilisateurs

Factures

Gestion des informations de factura...

Produits & Contrats

Planning des prestations

Rapport d'intervention & feuille de p...

Bilans personnalisés

Utilisation de la base de connaissa...

Comprendre ma Facture

Cegid vous informe

Risque de coupures d'électricité : Cegid anticipe

De fortes tensions sur le marché de l'énergie pourraient conduire à des délestages, nous avons revu et renforcé notre Plan de Continuité d'Activité.

Besoin d'aide ?

Votre avis compte

Articles Récents

RETAIL

RETAIL

Quiz Cegid & Moi

Êtes-vous incollable ?

Testez vos connaissances et découvrez si l'univers Cegid n'a plus de secret pour vous !


Démarrer le Quiz →

- Sur le tableau de bord, cliquez sur 

 cegid Gestion des comptes | Tableau de bord


3 Accéder à la gestion des clés d'API

- Sélectionnez "Clés d'API"




2 onglets affichent
avec des vignettes de
:

- ✓ clés d'API déjà activées
- ✓ clés révoquées



- Cliquez sur le bouton

 **GÉNÉRER UNE CLÉ D'API**

4 Sélection du service

- Sélectionnez dans la liste déroulante le service "**Cegid File Exchange**"
- Donnez un nom à la clé d'Api et cliquez sur <**Générer la clé d'API**>

Générer la clé d'Api

Sélectionner un service

Cegid File Exchange

Entrer le nom d'une nouvelle clé

Cegid File Exchange

ANNULER GÉNÉRER LA CLÉ D'API

5 Générer la clé d'API

Vous obtenez les deux parties de la clé d'Api, **la clé d'API et le secret de la clé d'API**.



Attention ! : L'identifiant et le secret ne seront plus visibles après avoir quitté la page ou si elle est rafraîchie

Clé d'API générée avec succès

⚠ Les informations d'identification de la clé d'API générée ne pourront plus jamais être affichées.


Votre clé d'API

Secret de la clé d'API

TERMINER

- Copiez la clé d'API et le secret de la clé à l'aide des boutons

- Cliquez sur <**Terminer**>
- Elle apparaît alors dans une vignette dans l'onglet des API actives



Notez : elle peut être révoquée à tout moment en cliquant sur [...] puis <**Révoquer**>

MISE EN PLACE DANS L'APPLICATION CEGID QUADRA

Pré-requis : Avoir effectué une mise à jour par téléchargement

- Rejoignez l'application **QuadraParamétrage**>**Menu Outils**>**Api keys**>**CegidFileExchange**
- Renseignez les rubriques suivantes :

- ✓ Identifiant de la clé d'API
- ✓ Secret de la clé d'API

Cegid File Exchange

Dans le cadre d'une sécurisation des échanges de données et afin d'accéder au service Cegid File Exchange, veuillez renseigner obligatoirement les rubriques d'authentification suivantes :

Voir Documentation

Attention ! Veuillez à conserver ces informations d'identification de la clé d'API. A défaut, elles ne pourront plus être affichées.

Identifiant de la clé d'API

Secret de la clé d'API

Supprimer Sauver

- Cliquez sur <**Sauver**> pour sauvegarder la clé
- En cas de problème, la clé peut être supprimée afin d'en générer une nouvelle par le bouton <**Supprimer**>
- Si la création du code SIC dans Microsoft Azure Storage n'a pas réussi, le bouton <**Onboarding**> s'affiche. Cliquer dessus permet de relancer le processus automatique de création